





ネコの日システムMIKE テンキータイプ 操作ガイド



	必要なもの	3
	混雑情報配信 ログイン方法	4
	混雑情報配信 操作画面の見かた	5
	混雑情報配信 配信方法	6
	モニター画面 表示方法	7
	混雑情報サイトについて	8



混雑情報配信

Googlechromeアプリが
インストールされている端末

(スマホやタブレットやPCなど)



呼出番号で利用する場合

呼出番号として利用する場合は別途番号札をご用意ください。




モニターで画面表示する場合

※モニターはなくても運用できます

Googlechromeアプリを表示できるモニター

例：



1. Google Chromeアプリにて
「ネコの目システムMIKE テンキータイプ」操作URLにアクセスする※
2. 物件コード・端末番号を入力する※
3. 「確認」を押す
4. 登録した施設名称が表示されていることを確認する
5. 「はい」を押す

※操作URL・物件コード・端末番号は本登録完了のお知らせメールに記載してあります

1. ログイン情報入力

【物件コード】【端末番号】
を入力してください。

物件コード
端末番号

確認

2. ログイン情報確認

下記物件名称でログインしますか？

リプライス新横浜店

はい
戻る

3. リプライス新横浜店

現在の状況：空いている

0

最終更新時間：2020/09/14 14:20:06

空いている
混んでいる
入場規制中
準備中

Copyright(C)Riprice Co.,Ltd. All rights reserved.
powered by neconome.com



各ボタン名称



施設名称

現在のステータス

最後にボタンを押した時間

混雑状況
ステータスボタン



<テンキー操作>

- ①「空いている・混んでいる・入場規制中」から施設の混雑状況にあったステータスボタンを押す
- ②表示したい番号を入力し「送信」を押す

<営業時間外>

「準備中」ボタンを押す

最終更新時刻は混雑情報サイトにも反映します。

ステータスが同じでも頻繁に情報を更新することを推奨します。

「20~30」と入力した場合

リプライス新横浜店

現在の状況：空いている

10

最終更新時間：2020/9/14 17:13:37

空いている

混んでいる

入場規制中

準備中

Copyright(C)Riprice Co.,Ltd. All rights reserved.
powered by neconome.com

「空いている」を押す

番号入力

20~30

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 ~

送信 戻る

Copyright(C)Riprice Co.,Ltd. All rights reserved.
powered by neconome.com

「20~30」→「送信」を押す

表示画面（Web）

リプライス新横浜店

更新情報 基本情報 周辺マップ

更新時刻：2020/09/11 17:49

現在の混雑状況

比較的空いています。

呼出番号：20~30番

入場時はマスク着用・アルコール消毒のご協力をお願い申し上げます。

表示画面（モニター）

リプライス新横浜店

現在の呼出番号

10~20番

までお呼び出しています

Webでも確認できます。二次元バーコードからアクセス！


Copyright(C)Riprice Co.,Ltd. All rights reserved.



※モニターはなくても運用できます

3ページの必要なものに記載の通り、
Googlechromeアプリを表示できるモニターを
ご用意ください。

例：



1. モニターにGooglechromeアプリを表示させる
2. 解像度を1280*1024または1920*1080に設定する
3. モニター画面URLにアクセスする
※モニター画面URLは本登録完了のお知らせメールに記載してあります
4. 全画面表示する



混雑情報サイトについて

操作画面にて配信した情報は混雑情報サイトに表示されます。

- 空いていることのお知らせ（集客ツール）
- 混んでいる・入場規制のお知らせ（混雑緩和）

施設利用者様に事前に混雑状況を周知することで効果が高まります。
是非施設HPや施設SNSなどで当該ページのURLを周知してください。

※混雑情報サイトURLは本登録完了のお知らせメールに記載してあります

